

Touches de raccourci

Les touches de raccourci sont des combinaisons de touches qui exécutent des commandes de ZoomText sans devoir activer l'interface utilisateur de ZoomText. Les touches de raccourci existent pour presque toutes les fonctions de ZoomText. Elles vous permettent de contrôler ZoomText lorsqu'un autre programme est actif.

Les éléments les plus importants à propos des touches de raccourci de ZoomText sont:


- Les touches de raccourci individuelles peuvent être modifiées ou désactivées pour éliminer les conflits avec les autres programmes.
- Vous pouvez utiliser les touches du clavier et les boutons de la souris pour définir une touche de raccourci.
- Chaque touche de raccourci doit être unique.

Combinaisons de touches de raccourci

Chaque touche de raccourci est constituée d'une ou plusieurs touches de modification et d'une touche principale unique. La touche de modification comprend n'importe quelle combinaison de **ALT**, **CTRL**, **SHIFT**, **Ver. MAJ** et de la **touche Windows**. La touche principale peut être n'importe quelle autre touche du clavier ou n'importe quel bouton de la souris.

Touches de raccourci des boîtes de dialogue

Toutes les touches de raccourci de ZoomText peuvent être analysées et modifiées dans la boîte de dialogue des touches de raccourci.



Touches de raccourci

Le tableau ci-dessous décrit les paramètres des touches de raccourci.

Paramètres	Description
Groupe de touches de raccourci	Sélectionne un groupe de touche de raccourcis apparentées. Les touches de raccourci du groupe sélectionné s'affichent dans la liste Commande.

(Suite)

Commande de touche de raccourci	Affiche la liste de toutes les touches de raccourci du groupe sélectionné. Lorsqu'un raccourci est mis en évidence, sa touche principale et celle de modification sont affichées.
Clé primaire	Définit la touche principale pour la commande du raccourci mis en évidence. Toute touche de la liste déroulante peut être sélectionnée y compris les boutons de la souris.
Touche de modification	Définit les touches de modification pour la commande du raccourci mis en évidence. Une ou plusieurs touches de modification doivent être sélectionnées.
<u>A</u> ctiver/ <u>D</u> ésactiver	Désactive le fonctionnement d'une commande de raccourci. Lorsqu'un raccourci est désactivé, la clé primaire et les touches de modification apparaissent en grisé. Cliquez sur le bouton Activer pour réactiver le raccourci.
Touches <u>d'</u> origine	Restaure tous les raccourcis dans leurs paramètres d'origine.

(Suite)

Fichier de configuration	Affiche le nom du fichier de configuration associé à une touche de raccourci de configuration. Pour plus d'informations, voir Touches de raccourci Chapitre 7- "Fichiers de configuration".
<u>P</u> arcourir...	<p>Affiche la boîte de dialogue de la configuration sélectionnée. Un fichier de configuration peut être assigné à un raccourci de chargement de configuration en sélectionnant le fichier souhaité et en cliquant sur OK.</p> <p>Note: Le bouton <u>P</u>arcourir est activé uniquement lorsqu'une commande de raccourci de configuration est mise en évidence.</p>

Modifier les paramètres des touches de raccourci

► **Pour modifier les paramètres des touches de raccourci**

1. Dans le menu **Paramètres**, choisissez **Touches de raccourci...**

La boîte de dialogue des Raccourcis s'affiche...

2. Sélectionnez le groupe de raccourcis et la commande de raccourci souhaités.
3. Ajustez la combinaison de touches de raccourci comme souhaité.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque raccourci que vous souhaitez modifier.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.

► **Pour assigner un fichier de configuration à une configuration de touches de raccourci.**

1. Dans le menu **Paramètres**, choisissez **Touches de raccourci...**

La boîte de dialogue des Raccourcis s'affiche...

2. Dans la boîte des groupes de raccourcis, choisissez **Configuration**.
3. Dans la boîte Commande de touche de raccourci, sélectionnez la configuration souhaitée.
4. Cliquez sur le bouton **Parcourir...**
5. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le fichier de configuration souhaité.
6. Cliquez sur le bouton **OK**.

Priorité des touches de raccourci dans l'application en cours

Lorsqu'une combinaison de touches est assignée à une touche de raccourci de ZoomText, cette commande sera uniquement utilisée par ZoomText. Si la combinaison de touches est également programmée dans l'application en cours d'utilisation, cette commande n'aura pas d'effet dans ce programme. Cependant vous pouvez obliger ZoomText à rendre la touche de raccourci prioritaire dans l'application en cours d'utilisation.

► **Pour rendre des touches de raccourci prioritaires dans l'application en cours**

1. Appuyez sur la touche de raccourci: **ALT + PAUSE**.
2. Appuyez sur la combinaison de touches souhaitée.

L'application en cours d'utilisation intègre la combinaison de touches.

Touches de raccourci de ZoomText

Les tableaux ci-dessous affichent les noms des commandes ainsi que les attributions par défaut de toutes les touches de raccourci ZoomText (par groupes de raccourcis). Les attributions des touches de raccourci peuvent être modifiées dans la boîte de dialogue des touches de raccourci (voir "Boîte de dialogue des touches de raccourci dans ce chapitre).

Note: Les "commandes de navigation" de AppReader et de DocReader ainsi que toutes les "Commandes de lecture de texte" ont des attributions de touches fixes qui ne peuvent pas être modifiées. Ces commandes n'apparaissent pas dans la boîte de dialogue des touches de raccourci.

Raccourcis AppReader and DocReader*(Magnifer/Reader seulement)*

Commandes Générales	Touches
AppReader	ALT + SHIFT + A
DocReader	ALT + SHIFT + D
Basculer la lecture (Marche/Pause)	ENTREE
Augmenter l'agrandissement	ALT + PAVE NUMERIQUE PLUS
Diminuer l'agrandissement	ALT + PAVE NUMERIQUE MOINS
Augmenter la vitesse de lecture	CTRL + PAVE NUMERIQUE PLUS
Diminuer la vitesse de lecture	CTRL + PAVE NUMERIQUE MOINS
Muet	CTRL
Quitter	ECHAPPE

Commandes de Navigation	Touches
Prononcer le mot précédent	CTRL + GAUCHE, OU GAUCHE
Prononcer le mot en cours	CTRL + PAVE NUMERIQUE 5, OU BARRE D'ESPACEMENT
Prononcer le mot suivant	CTRL + DROIT, OU DROIT
Prononcer le mot au-dessus	HAUT
Prononcer le mot en dessous	BAS
Prononcer la phrase précédente	CTRL + WIN + GAUCHE
Prononcer la phrase en cours	CTRL + WIN + PAVE NUMERIQUE 5
Prononcer la phrase suivante	CTRL + WIN + DROIT
Prononcer le paragraphe précédent	CTRL + HAUT
Prononcer le paragraphe en cours	CTRL + SHIFT + PAVE NUMERIQUE 5
Prononcer le paragraphe suivant	CTRL + BAS

(Suite)

Prononcer le premier mot de la ligne	DEBUT
Prononcer le dernier mot de la ligne	FIN
Page Précédente	PAGE PRECEDENTE
Page Suivante	PAGE SUIVANTE
Début du document	CTRL + DEBUT
Fin du Document	CTRL + FIN
Lien suivant	TAB
Lien précédent	SHIFT + TAB
Exécuter le lien	CTRL + ENTREE

Raccourcis de configuration

Commandes	Touches
Charger la configuration 1	ALT + SHIFT + 1
Charger la configuration 2	ALT + SHIFT + 2
Charger la configuration 3	ALT + SHIFT + 3
Charger la configuration 4	ALT + SHIFT + 4
Charger la configuration 5	ALT + SHIFT + 5
Charger la configuration 6	ALT + SHIFT + 6
Charger la configuration 7	ALT + SHIFT + 7
Charger la configuration 8	ALT + SHIFT + 8
Charger la configuration 9	ALT + SHIFT + 9
Charger la configuration 10	ALT + SHIFT + 0
Enregistre les Paramètres d'Application	CTRL + SHIFT + S

Raccourcis d'Agrandissement

Commandes	Touches
Augmenter l'agrandissement	ALT + PAVE NUMERIQUE PLUS
Diminuer l'agrandissement	ALT + PAVE NUMERIQUE MOINS

Raccourcis de la barre d'outils de l'Agrandissement

Commandes	Touches
Type de fenêtre	CTRL + SHIFT + Z
Outil d'ajustement de fenêtre	CTRL + SHIFT + A
Double Ecran On/Off	WINDOWS + SHIFT + D
Vue Double Ecran	WINDOWS + SHIFT + Z
Outil de blocage	CTRL + SHIFT + N
Fenêtre Bloquée On/Off	CTRL + SHIFT + E
Améliorations des couleurs activé/désactivé	CTRL + SHIFT + C
Améliorations du pointeur activé/désactivé	CTRL + SHIFT + P
Améliorations du curseur activé/désactivé	CTRL + SHIFT + R
Améliorations du focus activé/désactivé	CTRL + SHIFT + O
Améliorations des Polices Type d'améliorations	CTRL + SHIFT + F
Recherche Bureau	CTRL + SHIFT + D
Recherche Web	CTRL + SHIFT + W
Recherche Texte	CTRL + SHIFT + T

Raccourcis diverses

Commandes	Touches
Localisateur activé/désactivé	CTRL + SHIFT + L
Mode Vue activé/désactivé	CTRL + SHIFT + V
Déplace la Souris vers la Vue	CTRL + SHIFT + B
Déplace la Vue vers la Souris	CTRL + SHIFT + Y
Passer outre (raccourci suivant)	ALT + PAUSE
AHOI activé/désactivé	CTRL + ALT + SHIFT + A
Rapport d'état AHOI	CTRL + ALT + SHIFT + S
Capture de l'écran ZoomText	CTRL + ALT + SHIFT + C
Détection du curseur	CTRL + ALT + SHIFT + D
Détection de l'objet sélectionné	CTRL + ALT + SHIFT + H
MSAA activé/désactivé	CTRL + ALT + SHIFT + M
Suivi activé/désactivé	CTRL + ALT + SHIFT + T
Mise à jour du modèle d'écran	CTRL + ALT + SHIFT + U

Raccourcis de la barre d'outils du Lecteur

(Magnifier/Reader seulement)

Commandes	Touches
Elocution activer/désactiver	ALT + SHIFT + S
Augmenter la vitesse de lecture	CTRL + PAVE NUMERIQUE PLUS
Diminuer la vitesse de lecture	CTRL + PAVE NUMERIQUE MINUS
Mode de l'écho de la frappe	ALT + SHIFT + T
Mode de l'écho de la souris	ALT + SHIFT + M
Niveau de la verbosité	ALT + SHIFT + V
AppReader	ALT + SHIFT + A
DocReader	ALT + SHIFT + D
Outil Dis-Moi	ALT + SHIFT + I

Raccourcis des Zones de Lecture*(Magnifier/Reader seulement)*

Commandes	Touches
Cible Zone 1	CTRL + WIN + 1
Cible Zone 2	CTRL + WIN + 2
Cible Zone 3	CTRL + WIN + 3
Cible Zone 4	CTRL + WIN + 4
Cible Zone 5	CTRL + WIN + 5
Cible Zone 6	CTRL + WIN + 6
Cible Zone 7	CTRL + WIN + 7
Cible Zone 8	CTRL + WIN + 8
Cible Zone 9	CTRL + WIN + 9
Cible Zone 10	CTRL + WIN + 0
Zone suivante	CTRL + WIN + N
Zone précédente	CTRL + WIN + P
Liste des Zones	CTRL + WIN + L
Parcourir les Zones	CTRL + WIN + V
Nouvelle Zone	CTRL + WIN + Z
Editer les Zones	CTRL + WIN + E

Raccourcis de lecture d'écran

(*Magnifier/Reader* seulement)

Commandes	Touches
Prononcer le titre de la fenêtre	CTRL + WIN + W
Prononcer l'onglet de la boîte de dialogue	CTRL + WIN + T
Prononcer le message de la boîte de dialogue	CTRL + WIN + M
Prononcer la mise en évidence	CTRL + WIN + F
Prononcer le bouton par défaut	CTRL + WIN + B
Prononcer le nom de groupe	CTRL + WIN + G
Prononcer la barre d'état	CTRL + WIN + X
Prononcer tout	CTRL + WIN + A
Prononcer le texte sélectionné	CTRL + WIN + S
Prononcer le titre de ligne d'une cellule	CTRL + WIN + R
Prononcer le titre de colonne d'une cellule	CTRL + WIN + K
Prononcer la formule dans une cellule	CTRL + WIN + O
Prononcer le commentaire de cellule	CTRL + WIN + C

(Suite)

Prononcer l'heure actuelle	CTRL + WIN + I
Prononcer la date du jour	CTRL + WIN + Y
Prononce le Presse-papiers	ALT + SHIFT + C
Muet	ALT + SHIFT + Q, OU CTRL
Modifier la synthèse vocale	ALT + SHIFT + E

Raccourcis du Défilement

Commandes	Touches
Défilement vers le haut	ALT + HAUT
Défilement vers le bas	ALT + BAS
Défilement vers la gauche	ALT + GAUCHE
Défilement vers la droite	ALT + DROIT
Saut vers le haut	ALT + PGPREC
Saut vers le bas	ALT + PGSUIV
Saut vers la gauche	ALT + DEBUT
Saut vers la droite	ALT + FIN
Saut au centre	ALT + PAVE NUMERIQUE 5
Enregistrer la vue	ALT + PAVE NUMERIQUE /
Restaurer la vue	ALT + PAVE NUMERIQUE *

Raccourcis de la Lecture de Texte

(Magnifier/Reader seulement)

Commandes	Touches
Prononcer le caractère précédent	GAUCHE
Prononcer le caractère en cours	PAVE NUMERIQUE 5
Prononcer le caractère suivant	DROIT
Prononcer le mot précédent	CTRL + GAUCHE
Prononcer le mot en cours	CTRL + PAVE NUMERIQUE 5
Prononcer le mot suivant	CTRL + DROIT
Prononcer la phrase précédente	CTRL + WIN + GAUCHE
Prononcer la phrase en cours	CTRL + WIN + PAVE NUMERIQUE 5
Prononcer la phrase suivante	CTRL + WIN + DROIT
Prononcer la ligne précédente	HAUT
Prononcer la ligne en cours	SHIFT + PAVE NUMERIQUE 5
Prononcer la ligne suivante	BAS
Prononcer le paragraphe précédent	CTRL + HAUT
Prononcer le paragraphe en cours	CTRL + SHIFT + PAVE NUMERIQUE 5
Prononcer le paragraphe suivant	CTRL + BAS

En plus des commandes de Lecture de Texte détaillées ci-dessus, ZoomText prononcera également lorsque vous utiliserez les touches de navigation et d'édition standard décrites dans le tableau ci-après.

Touches	Action dans l'Application	Action dans ZoomText
RETOUR ARRIERE	Supprime le caractère situé à gauche du curseur.	Prononce le caractère supprimé.
SUPPRIMER	Supprime le caractère à la droite du curseur.	Prononce le nouveau caractère situé à la droite du curseur.
DEBUT	Déplace le curseur vers le début de la ligne.	Prononce le premier mot de la ligne (ou ne prononce rien si la ligne commence par un espace ou une tabulation).
FIN	Déplace le curseur vers la fin de la ligne.	Prononce "Fin de ligne".

(Suite)

PAGEPREC	Pagine la fenêtre de l'application vers le haut.	Prononce le mot ou la ligne sur lequel apparaît le curseur, conformément au paramètre de l'Echo de Programme Lorsque le curseur de texte se déplace vers une nouvelle ligne.
PAGESUIV	Pagine la fenêtre de l'application vers le bas.	Prononce le mot ou la ligne sur lequel apparaît le curseur, conformément au paramètre de l'Echo de Programme Lorsque le curseur de texte se déplace vers une nouvelle ligne.
CTRL + DEBUT	Se déplace vers le début du document.	Prononce le mot ou la ligne sur lequel apparaît le curseur, conformément au paramètre de l'Echo de Programme Lorsque le curseur de texte se déplace vers une nouvelle ligne.

(Suite)

CTRL + FIN	Se déplace vers la fin du document.	Prononce le mot ou la ligne sur lequel apparaît le curseur, conformément au paramètre de l'Echo de Programme Lorsque le curseur de texte se déplace vers une nouvelle ligne.
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note: En maintenant la touche **SHIFT** enfoncée pour sélectionner du texte par caractère, mot, ligne ou paragraphe, le texte visible qui est sélectionné ou désélectionné est prononcé.

Raccourcis de l'Interface Utilisateur

Commandes	Touches
Activer ZoomText	ALT + INS
Désactiver ZoomText	ALT + SUPPR.
Afficher l'Interface Utilisateur	CTRL + SHIFT + U
Outil de l'Aide	CTRL + SHIFT + H

Raccourcis de l'assistant de session Windows Vista

Commandes	Touches
Assistant de session On	ALT + INSERER
Assistant de session Off	ALT + SUPPRIMER
Augmenter l'agrandissement	ALT + PAVE NUMERIQUE PLUS
Diminuer l'agrandissement	ALT + PAVE NUMERIQUE MOINS
Inversion des couleurs On/Off	CTRL + SHIFT + C
Elocution On/Off	ALT + SHIFT + S